



# **INSTALLATION**

## **GPMI**

### **Version 11**

**Fait par GPMI SàRL  
Janvier 2011**

## 1°) Avant de commencer

La version 11 de GPMI s'installe comme les précédentes, seule la procédure de demande de numéro de série a changée. Elle est décrite dans la suite de ce document.

### **GPMI version 11 a les caractéristiques suivantes :**

- le logiciel s'installe dans les répertoires c:\program files\GPMIV11 sans modifier quoi que ce soit dans les anciens répertoires C:\Program File\GPMI et c:\Program File\GPMIV10
- GPMI version 11 récupère automatiquement les données des versions antérieures GPMI version 8 et 9 et 10 (pour les autres versions, nous consulter)
- **Pour les versions GPMI GPAO ou GPMI Pro**, GPMI version 11 a un nouveau procédé de stockages des documents Word et Excel générés (factures, BL, OF etc ...) dans des répertoires spécifiques
- d'autres fonctionnalités ont soit changées soit été ajoutées, elles sont décrites dans un autre document.

## 2°) Préparatifs

Nous vous recommandons de procéder comme suit :

- Faites une **sauvegarde complète du répertoire** contenant les données actives de GPMI, et non pas seulement des bases GPMI.
- Avec ACCESS version 2000 à 2003 (de préférence) ouvrez la base utilisée pour l'exploitation (par exemple U:\GPMI\bgpmi.mdb) et **opérez un compactage de la base.**
- Faites une **copie de contrôle de la base** une fois cette opération effectuée
- Faites de même **pour chacune des bases utilisées** (cas ou vous gérez plusieurs sociétés ou plusieurs dossiers)

### 3°) Télécharger la version 11

A partir de votre explorateur internet, allez sur le site [www.gpmi.net](http://www.gpmi.net) (exemple 1)

Page : Espace Client (login : **gpmiv11** et mot de passe : **force** )

**GPMI**  
Progiciels de gestion pour TPME et PME industrielles

320 sites industriels équipés depuis 1993

**ESPACE CLIENT : LA VERSION 11 de GPMI**

Cette partie est réservée à nos clients. Vous y trouverez la possibilité de télécharger les derniers version de GPMI V11 (SQL et Access) et d' ERPMI (Access), ainsi que de la documentation technique

**Installez la version 11 de GPMI ACCESS**

- 1 - **En premier** il vous faut télécharger le Guide d' installation de GPMI V11 en format Word, avant de commencer toute chose
- 2 - Télécharger le logiciel **GPMI V11** à partir de notre site et installez le en suivant notre guide d' installation.
- 3 - Pour les utilisateurs d' une version GPMI utilisant la technologie Crystal Report ( V6àV9 pack et V10ERP) consultez le guide GPMIV11 Crystal pour les changements de stratégie
- 4 - Conduite à tenir en cas de panne, consultez ce guide GPMIV11 Panne, uniquement pour les versions Access

**Installez la version 11 de GPMI SQL**

- 1 - **En premier** il vous faut télécharger le Guide d' installation de GPMI V11 en format Word, avant de commencer toute chose
- 2 - Télécharger le logiciel **GPMI V11** à partir de notre site et installez le en suivant notre guide d' installation.
- 3 - Pour les utilisateurs d' une version GPMI utilisant la technologie Crystal Report consultez le guide GPMIV11 Crystal pour les changements de stratégie

**Installez la version 1.0 d ERPMI**

- 1 - Télécharger le logiciel ERPMI à partir de notre site et installez le en suivant notre guide d' installation

**Télécharger**

- Winrar version 3.42
- Feuille reprise V11

Cliquez sur le lien Install complet

Vous obtenez l'écran d'invite suivant :




Enregistrer le fichier soit sur votre serveur, soit sur votre écran Windows

#### 4°) Installer la version 11

Lancez l'installation de GPMI sur tous les postes utilisant GPMI.

Il est interdit d'avoir des GPMI de versions différentes sur les postes utilisateurs.

Vous avez l'écran suivant :



**Procéder à l'installation sur CHACUN des POSTES.**

## 5°) Demande de numéro de série

Lancer GPMI version 11 à partir de votre écran Windows et dès l'apparition du menu cliquez sur le bouton Admin.

ATTENTION : GPMI version 11 traite la base de données pour la faire passer de sa version antérieure au format de la version 11. Ce traitement peut prendre quelques minutes, soyez patient.



L'écran suivant apparaît :

Field	Value
Raison sociale	GPMI V11
Adresse	GPMI SàRL
	63000 Clermont Ferrand
Pays	FRANCE
Téléphone	04.70.20.40.34
Télécopie	04.70.20.40.57
TVA intra communautaire	FR 234 333 913 80
Siret	433 391 380 00022
Autre, Commentaire	Mr Lacour
Code GLN Société	
N° EDI Société	
<b>Enregistrement</b>	
Lecteur d'identification	U 659826292
Version GPMI	Access ERP
Nombre de Postes	4
	<input checked="" type="checkbox"/> Mise à jour / Version antérieure


Cliquez sur le bouton Outlook ou envoyez la copie écran à [gpmi@gpao.org](mailto:gpmi@gpao.org)

Dernière Modification par ULTREIA Le 25/01/2011 11:18

Allez ou restez sur l'onglet Identification, puis renseignez les zones suivantes :

- le nom de votre société (*Zone 1*)
- lecteur d'identification (par exemple U ou Z ou G ou etc.). GPMI ne demande pas le répertoire d'exploitation dont il n'a pas besoin. (*Zone 2*)
- le numéro qui apparaît à côté est le numéro d'identification de votre disque, vous ne pouvez ni devez le modifier. (*Zone 4*)
- la version de votre base de données (en général Access ou SQL) (*zone 3*)
- la version de votre licence (en général **GPAO** pour les versions générant des documents sous Word et Excel, ex GPMI pro **OU** ERP pour les versions utilisant la technologie Crystal report, ex pack+) (*zone 6*)
- le nombre de poste (consultez votre ancienne version) (*zone 5*)
- cochez la case Mise à jour de version antérieure (*zone 7*)
- puis cliquez sur le bouton (*bouton 87*)

Alors GPMI lance Outlook et génère automatiquement le message suivant :



Que vous complétez du nom de votre société (*format libre zone 1*), puis de votre nom (si vous êtes l' installateur de cette version 11 (*zone2*) ainsi que votre téléphone pour la maintenance (*zone 3*) et votre mail (*zone 4*)

Vous recevrez dans les heures suivantes votre numéro de série dans la boîte mail d'émission de ce message

Relancez GPMI version 11 et à partir du menu, cliquez sur le bouton série :



Entrez le numéro de série envoyé.

Version d'évaluation - Il vous reste 11 jours

Raison sociale  
VOTRE NOM

Numéro de Série  
\*\*\*\*\*

Valider

Assurez vous que c'est la bonne raison sociale (zone 1)  
Rentrez le numéro de série en zone2, et validez

CONSEILS & ASTUCES : le numéro de série peut être entrer avec un copier/coller par les commandes classiques Ctr+C et ctrl+V  
Enregistrez dans un fichier Word ou texte votre numéro de série.

**Attention ce numéro de série n'est valable que pour ce seul disque.**

Si vous devez déplacer votre base de donnée GPMI suite à une panne, à un changement de serveur il faut redemander un nouveau numéro de série. Cette prestation **pour être gratuite** doit être motivée avec votre responsable commercial GPMI.

**GPMI version 11 est maintenant installé.**